



【ウイルスセキュリティによる CAD ソフト誤検知の対処法】


※下記メッセージ後の PC 再起動にて CAD ソフトが起動しなくなる現象が出ています。





1. ウイルスセキュリティを立ち上げます。
2. 画面右上の「履歴」－「隔離したファイルの処理」をクリックします。



3. 『ファイル名』項目で“WSPA3.exe”や“WMRK3.exe”が誤検知されている場合、該当行を選択し、画面左下の【復元】をクリックします。



4. デスクトップ上の CAD アイコンが白くなっている場合、アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「アイコンの変更」をクリックし、「OK」をクリック後、再度「OK」をクリックします。




アイコンが元に戻ります。



※マーキングアイコンも同様の場合、上記作業を行います。


5. ウイルスセキュリティにて、「ウイルス・スパイウェア対策」右側の【設定する】をクリックします。




6. 「ウイルス自動検知」の「検索したくないファイル、フォルダを指定する」をクリックします。




7. 左下の「ファイルやフォルダを追加」をクリックします。



8. “フォルダを追加する”をクリックし、C:\%wspa3 を追加します。
下記チェックを付け、「OK」をクリックします。



9. “ファイルを追加するをクリックし、C:\WSPA3\WSPA3.exe を追加します。
下記チェックを付け、「OK」をクリックします。



※マーキングソフトも起動しない場合には、上記操作で C:\WSPA3\WWRK3.exe を加して下さい。

以上